



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Como crear un ISO arrancable de OpenBSD (Actualizado para 3.8) (19288 lectures)

Per **Leonardo B. Cuquejo**, [Arachnius](http://openbsd.adm.br/es) (<http://openbsd.adm.br/es>)

Creado el 16/07/2005 02:43 modificado el 02/11/2005 17:30

En este artículo explicaré de la forma más clara posible como crear un ISO arrancable del openbsd 3.8. en Windows y clones de Unix.

Como crear un ISO arrancable de OpenBSD:

Autor: [Leonardo Cuquejo](#)⁽¹⁾

Fecha: Julio 15 del 2005.

Revisión: Noviembre 1 del 2005.

Plataforma: OpenBSD 3.8

El documento puede ser copiado, modificado, redistribuido, con la unica condicion de hacer mencion al autor y la url original del documento (<http://www.openbsd.adm.br/es/txt/iso.htm>⁽²⁾) como de las personas que colaboraron en el mismo.

Introducción

En este artículo explicaré de la forma más clara posible como crear un ISO arrancable del openbsd 3.8. en Windows y clones de Unix.

Windows:

Cree en su c:\ un directorio llamado OpenBSD;

Cree dentro de c:\OpenBSD el directorio 3.8;

Entre en <ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/3.8/>⁽³⁾ y descargue todos los ficheros (no directorios) y los directorios i386 y tools;

Su árbol de directorios debe quedar más o menos así:

```
C:\OpenBSD\3.8
C:\OpenBSD\3.8\ports.tar.gz
C:\OpenBSD\3.8\src.tar.gz
C:\OpenBSD\3.8\i386\
(...)
```

Después respalde el programa cdrtools en c:\cdrtools, puede encontrarlo en (No oficial): [aquí](#)⁽⁴⁾

Ejecute esta orden en la línea de ordenes DOS:

```
c:\cdrtools\mkisofs -b 3.8/i386/cdrom38.fs -v -r -T -J -V "OpenBSD 3.8"
-c boot.catalog -o C:/OpenBSD38.iso -x C:/OpenBSD38.iso C:/OpenBSD/.
```

Aguarde unos instantes hasta la creación del iso, y pronto, se generará su ISO arrancable del openbsd.



Unix like:

Siga los mismos pasos arriba sólo cambie los path s.

Puede hallar el cdrtools para Unix en: <http://freshmeat.net/projects/cdrecord/>⁽⁵⁾

Después cambia un poco en la hora de ejecutar:

```
# mkisofs -b 3.8/i386/cdrom38.fs -v -r -l -L -T -J
  -V "OpenBSD 3.8" -A "OpenBSD v3.8, Custom ISO, 01-11-2005." -c
boot.catalog -o OpenBSD38.iso -x OpenBSD38.iso
/directorio/donde/esta/openbsd/
```

¡listo! se generará su nueva ISO arrancable.

Espero haber ayudado,

[Leonardo Cuquejo](#)⁽¹⁾

Lista de enlaces de este artículo:

1. <mailto:admin@openbsd.adm.br>
 2. <http://www.openbsd.adm.br/es/txt/iso.htm>
 3. <ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/3.8/>
 4. <http://www.openbsd.adm.br/txt/cdrtools.zip>
 5. <http://freshmeat.net/projects/cdrecord/>
-

E-mail del autor: admin_ARROBA_openbsd.adm.br

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2212>